# QGIS plugin for Multi cell edit Tool User's Manual

2019.11





## Copyright

Copyright © 2019 HermeSys Co., Ltd. All rights reserved.

#### **Restricted Rights Legend**

이 프로그램과 문서는 ㈜헤르메시스 라이선스 동의 하에서 편집될 수 있습니다. 사용,복사,인쇄,인용은 동의없이 자유롭게 가능합니다.

#### **Document Info**

Document Name: QGIS plug-in for Multi cell edit model User's Manual

Document Date : 2019-10-30

## Info(공급자 정보)

## 헤르메시스

(11416) 경기도 양주시 광적면 부흥로 847, 양주 테크노 시티 513호

TEL:031-837-7102

Homepage:http://www.hermesys.co.kr

설치	4
QGIS 설치	4
QGIS Plugin 설치	4
기능 실행	7
변경 할 레이어 선택하기	7
값 변경하기	7
선택 전체 일괄로 값으로 변경	7
선택 전체 증감 값 적용	8
변경 값저장하기	9
기존 파일에 덮어쓰기	9
다른 이름으로 저장하기	9
레이어 새로고침	9

# 1. 설치

본 플러그인을 사용하기 전에 아래의 사항을 미리 설치해야 합니다.

#### ※ QGIS 사용시 주의사항

- 파일경로 및 파일명은 모두 영문 또는 숫자로 함.
- OS 운영체제는 Windows 10 을 기준으로 함.
- OS의 Username이 한글인 경우 QGIS 관련 동작에서 일부 오류가 발견됨

## 1.1 QGIS 설치

● QGIS 웹 페이지에서(<u>http://www.qgis.org/ko/site/forusers/download.html</u>) QGIS 3.8 버전을 다운받아 기본 경로에 설치합니다¹.




# 1.2 QGIS Plugin 설치


● QGIS 프로그램 상단의 목록에서 [플러그인 - 플러그인 관리 및 설치]를 선택합니다.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Windows 10, 64 bit OS에서 64bit QGIS 설치를 권장함.


<sup>- 2019.10.17</sup> 현재 3.8.3 버전이 Download되고 있음




● [설정] 탭으로 들어가서 [실험적인 플러그인도 표시]에 체크표시 후 플러그인 저장소 하단에 위치한 추가 버튼을 클릭합니다.



- 저장소 이름을 작성 후 아래 URL을 붙여 넣고 확인 버튼을 클릭합니다.
  - https://raw.githubusercontent.com/floodmodel/repository\_QGIS3.8/ma ster/plugins.xml




● [모두] 탭으로 들어가 "Multi cell edit"을 검색 후 오른쪽 하단에 위치한 [플러그인 설치] 버튼을 클릭하여 플러그인을 설치합니다.



# 2. 기능 실행

- 1. 변경 할 레이어 선택하기
  - QGIS에 대상이 되는 파일(\*.asc, \*.tif)을 올려놓습니다.
  - 콤보 박스에서 레이어를 선택하면 SAGA 프로그램이 작동하면서 벡터 레이어가 생성됩니다.



# 2. 값 변경하기

- a. 선택 전체 일괄로 값으로 변경
  - 콤보박스 옆 격자 이미지 버튼(좌)을 클릭 후 마우스를 드래그 하여 벡터 레이어에서 값을 변경할 범위를 지정합니다.
  - 버튼 옆 활성화 된 입력 칸에 일괄로 지정할 값을 입력 후 엔터 키를 누릅니다.



## b. 선택 전체 증감 값 적용

- 콤보박스 옆 사칙연산 이미지 버튼(우)을 클릭 후 벡터 레이어에서 값을 변경할 범위를 지정합니다.
- 버튼 옆 활성화 된 입력 칸에 사칙연산 기호와 증감시킬 값을 입력 후 엔터키를 누릅니다.
  - 이때 고도를 증가시킬 경우 반드시 + 기호를 함께 사용해야 합니다. ex) +1



# 3. 변경 값저장하기

- a. 기존 파일에 덮어쓰기
  - 왼쪽에 위치한 디스크 이미지 버튼을 클릭하면 기존 파일에 덮어씌워 파일을 저장합니다.
  - 만약 레이어를 불러온 후 한 번도 저장한 경우가 없다면 새로 저장 할 이름과 위치를 입력 하도록 되어 있습니다.



#### b. 다른 이름으로 저장하기

● 오른쪽에 위치한 연필모양이 추가된 디스크 이미지 버튼을 클릭하여 저장 할 이름과 위치를 입력합니다.



# 4. 레이어 새로고침

● 우측 맨 끝에 있는 새로고침 버튼을 누르면 현재 선택된 레이어를 다시 불러옵니다.

